


Windows Live Mail 2011 メールの新規設定


1.Windows Live Mail 2011を起動します



2.



3.



4.

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。

[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

(例) cmt123456@cometweb.ne.jp

[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

山田 太郎

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば

Hotmail

Gmail

などが利用可能です。

「電子メールアドレス」には会員登録のメールアドレスを入力します。

(例) cmt123456@cometweb.ne.jp

「パスワード」には、会員登録の本パスワードを半角英数字で入力します。

(例) ABCD-EFG-HIJK

キャンセル

次へ

電子メールアドレス	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	パスワードを保存する場合はチェックする
表示名	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に [送信者名] として相手に通知されます。
アカウントのサーバー設定を手動で構成する	チェックする

5. [サーバー設定を構成] 画面が表示されます。

下記の表を参照し、各項目を入力します。 [次へ] をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: 「POP」を選択します。

POP

サーバーのアドレス: sv.cometweb.ne.jp ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:

クリア テキスト

ログオンユーザー名:

cmt123456

会員登録証に記載されたユーザーIDを半角英数字で入力します。

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: sv.cometweb.ne.jp ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

「認証が必要」にチェックを入れる。

キャンセル 戻る 次へ

6. [電子メール アカウントが追加されました] 画面が表示されます。 [完了] をクリックします。

電子メール アカウントが追加されました



(例) cmt123456@cometweb.ne.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(E)