


Windows Live Mail メールの新規設定


1.Windows Live Mail を起動します。




2.上部の [メニューの表示] ボタン（下記の図参照）をクリックし、 [メニューバーの表示] をクリックします。




3 [ツール] - [アカウント] をクリックします。



4 [アカウント] 画面が表示されます。 [追加] をクリックします。



5. [アカウントの追加] 画面が表示されます。 [電子メールアカウント] を選択し、 [次へ] をクリックします。



6.下記の表を参照し、各項目を入力します。 [次へ] をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メール アドレス(E): [無料・大容量 Hotmail作成](#)

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)

表示名(D):

例: Taro Chotu

電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)

次へ(N) キャンセル


電子メールアドレス	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	パスワードを保存する場合はチェックする
表示名	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に「送信者名」として相手に通知されます。
アカウントのサーバー設定を手動で構成する	チェックする

<次画面での入力項目>


受信メール サーバーの種類	POP3
受信サーバー	sv.cometweb.ne.jp
ポート	110
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックをはずす

ログインに使用する認証	クリアテキスト認証
ログインID (電子メールアドレスと異なる場合)	会員登録証記載のメールアドレスを入力
送信サーバー	sv.cometweb.ne.jp
送信サーバーのポート	587
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックをはずす
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる


7. [完了] をクリックします。




8. [アカウント] の画面に戻りましたら、作成されたアカウントを選択し、[プロパティ] をクリックします。



9. [プロパティ] 画面が表示されます。[詳細設定] タブをクリックします。下記の表を参照し、各項目を入力します。[適用] - [OK] をクリックします。



10. [アカウント] の画面に戻りましたら、右下の [閉じる] をクリックし、設定完了です。



Copyright © Cometweb All Rights Reserved.